



Handleiding Pine Secure E-mail Service
Microsoft Outlook 2007 IMAP

Version: 1

Inhoudsopgave


INLEIDING.....	3
1. AANMAKEN VAN EEN NIEUW E-MAIL ACCOUNT.....	4

Inleiding


Deze handleiding voor Microsoft Outlook 2007 beschrijft stap voor stap hoe u uw e-mail account en mail-servers van Pine Digital Security kunt instellen, zodat u veilig uw e-mail kunt ophalen en versturen. Eerst komt het aanmaken van een nieuw e-mail account aan bod, gevolgd door het instellen van een beveiligde verbinding.

1. Aanmaken van een nieuw E-mail Account


Stap 1: Om een nieuw e-mail account aan te maken moet u als eerste Outlook 2007 starten. Dit kunt u doen via een icoontje op uw bureaublad of via een snelkoppeling in het Start menu van Windows. Heeft u Outlook 2007 gestart, dan zal het onderstaande scherm in beeld verschijnen.



Stap 2: Kies in het openingscherm van Outlook 2007 vervolgens de menu optie Extra. Deze bevindt zich bovenaan het scherm. Zodra de optie Extra verschijnt kiest u vervolgens voor Accountinstellingen.



Stap 3: In het verschenen scherm kiest u vervolgens het tabblad E-mail.



Nadat u het tabblad E-mail heeft gekozen kiest u de optie "Nieuw...". Nu verschijnt de wizard waarmee u een nieuw e-mailaccount toevoegt.

Stap 4: Het onderstaande scherm zal nu verschijnen.

Nieuwe e-mailaccount toevoegen

Automatische accountconfiguratie
Als u op Volgende klikt, wordt er verbinding gemaakt met de e-mailserver en worden de accountinstellingen voor uw internetprovider of voor Exchange geconfigureerd.

Uw naam:
Voorbeeld: Pascaline Overeem

E-mailadres:
Voorbeeld: pascaline@contoso.com

Wachtwoord:
Typ het wachtwoord opnieuw:
Typ het wachtwoord dat u van uw internetprovider hebt ontvangen.

Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren

< Back Next > Cancel

Gebruikersgegevens

Vul in het vak "Uw naam" de naam die als afzender van de door u verzonden e-mails zal worden weergegeven.

Vul in het vak "E-mailadres" uw e-mailadres in.

Aanmeldingsgegevens


Vul in het vak "Wachtwoord" uw wachtwoord in.

Kies dan de optie "Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren", gevolgd door volgende.

Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren

< Back Next >

Stap 5: Het onderstaande scherm zal nu verschijnen.



Kies vervolgens de optie "Internet-e-mail" en daarna "Volgende".

Stap 6: Nu verschijnt het overzicht waarin u uw logingegevens en servergegevens invult.

Nieuwe e-mailaccount toevoegen

Instellingen voor internet-e-mail
Al deze instellingen zijn vereist om de e-mailaccount te kunnen gebruiken.

Gebruikersgegevens
Naam: Jan Smit
E-mailadres: jan@email.nl

Servergegevens
Type account: IMAP
Server voor inkomende e-mail: securemail.pine.nl
Server voor uitgaande e-mail (SMTP): securemail.pine.nl

Aanmeldingsgegevens
Gebruikersnaam: jan@email.nl
Wachtwoord: *****
 Wachtwoord onthouden
 Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht

Accountinstellingen testen
Nadat u de gegevens op dit scherm hebt ingevuld, is het raadzaam de account te testen door op de onderstaande knop te klikken. (Hiervoor is een netwerkverbinding vereist)
Accountinstellingen testen...

Meer instellingen...

< Back Next > Annuleren

Gebruikersgegevens

Vul in het vak "Naam" de naam die als afzender van de door u verzonden e-mails zal worden weergegeven.

Vul in het vak "E-mailadres" uw e-mailadres in.

Servergegevens

Kies bij het vak "Type account": "IMAP"

Vul in het vak "Server voor Inkomende e-mail:" **securemail.pine.nl**


Vul in het vak "Server voor uitgaande e-mail (SMTP):" **securemail.pine.nl**

Aanmeldingsgegevens

Vul in het vak "Gebruikersnaam:" uw e-mailadres in.


Vul in het vak "Wachtwoord" uw wachtwoord in.

Heeft u alle gegevens ingevuld, kies dan de optie “Meer instellingen...” het “Instellingen voor internet-e-mail” scherm zal nu verschijnen.



The screenshot shows the 'Instellingen voor internet-e-mail' dialog box with the 'Algemeen' tab selected. The 'E-mailaccount' field contains 'jan@email.nl'. The 'Overige gebruikersgegevens' section has empty fields for 'Organisatie' and 'Antwoordadres'. The 'Verwijderopties' section has an unchecked checkbox for 'Items verwijderen wanneer u online tussen mappen schakelt'.


Stap 7: In het verschenen scherm van Instellingen voor internet-e-mail kiest u vervolgens het tabblad “Server voor uitgaande e-mail” en vinkt u de optie “Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist” aan.



The screenshot shows the 'Instellingen voor internet-e-mail' dialog box with the 'Server voor uitgaande e-mail' tab selected. The checkbox 'Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist' is checked. The 'Aanmelden met' section has radio buttons for 'Dezelfde instellingen gebruiken als voor inkomende e-mail' (selected) and 'Aanmelden met'. The 'Aanmelden met' section has input fields for 'Gebruikersnaam' and 'Wachtwoord', with a checked checkbox for 'Wachtwoord onthouden'. The 'Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht' checkbox is unchecked.

Heeft u de optie aangevinkt, kies dan het tabblad “Geavanceerd”.

Stap 8: Het onderstaande scherm zal nu verschijnen.




Bij "Poortnummers van server" kiest u de volgende optie:

Inkomende e-mail (IMAP): Gebruik voor het volgende type versleutelde verbinding: SSL

Uitgaande e-mail (SMTP): Gebruik voor het volgende type versleutelde verbinding: SSL

Vervolgens **wijzigt** u het poortnummer **25** in **465**.

Heeft u beide opties gekozen en het poortnummer gewijzigd, kies dan "OK" u keert nu terug naar het E-mailaccounts scherm. Door de optie "Volgende" te kiezen verschijnt het onderstaande scherm. Kies de optie "Voltooien". Uw e-mail account is ingesteld.



Gefeliciteerd!

U heeft nu alle stappen doorlopen en kunt gebruik te maken van de Pine Secure E-mail service. Wij wensen u veel plezier met het gebruik van deze dienst.